
Inhaltsverzeichnis

--

Datei:Aprsmap x.xxxcu ARMv6Pi.zip

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 22. Januar 2014, 21:48 Uhr (

[Quelltext anzeigen](#)

[OE5HPM](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(V0.320cu)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 6. Februar 2014, 18:24 Uhr (

[Quelltext anzeigen](#)

[OE5HPM](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(V0.321cu_ARMv6Pi.zip)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

V0.312cu_ARMv6Pi.zip, native compiled on RaspberryPi (Tinycore Linux)

* Funkport (Soundmodem / udpflex)
Kommandozeile in Config / Rf Ports / Serial Interface Task wird automatisch gestartet.

Zeile 1:

+ **V0.321cu ARMv6Pi.zip, native
compiled on RaspberryPi (Tinycore
Linux)**

+ *** Message Rx:
**

+ **** Schalter fuer Pop-up Fenster**

+ **** Schalter fuer zeigen von Messages
an andere SSID**

+ **** Schalter fuer Messages an sich
selber weg filtern (default on)**

V0.312cu_ARMv6Pi.zip, native compiled on RaspberryPi (Tinycore Linux)

* Funkport (Soundmodem / udpflex)
Kommandozeile in Config / Rf Ports / Serial Interface Task wird automatisch gestartet.

Version vom 6. Februar 2014, 18:24 Uhr

V0.321cu_ARMv6Pi.zip, native compiled on RaspberryPi (Tinycore Linux)

- Message Rx:
 - Schalter fuer Pop-up Fenster
 - Schalter fuer zeigen von Messages an andere SSID
 - Schalter fuer Messages an sich selber weg filtern (default on)

V0.312cu_ARMv6Pi.zip, native compiled on RaspberryPi (Tinycore Linux)

- Funkport (Soundmodem / udpflex) Kommandozeile in Config / Rf Ports / Serial Interface Task wird automatisch gestartet.
- Monitor Ports off/raw/decoded einzeln mit Klick schaltbar Tools/List/Monitor.

V0.312cu_ARMv6Pi.zip, native compiled on RaspberryPi (Tinycore Linux)

- Config / Online / Serverfilter Aenderungen werden bei "Ok" sofort zum Server geschickt. (sofern der die "# filter ..." Syntax versteht)

- mit "<" ">" durch einen Track wandern geht mit gleichzeitig geöffneter Altitude- und Speed-Statistik und zeigt dort die Stelle am Track und die Messwerte numerisch.
- Tools / List neu mit verschieb- maximier-, ikonisierbarem Textfenster mit Scrollbalken (und Cursortasten und Mausrad) und nach Zeit und alphabetisch sortierbarem Inhalt. Es kann Rohdaten und dekodiert listen. Text kann man markieren und mit "Paste" in andere Anwendungen kopieren (auch auf Win ohne umständlichen Dialog). Gibt man in Tools / Find ("F"-Taste) ein Wort ein, werden alle gleichnamigen Stellen farblich hervorgehoben zB. "APLM01" oder ein Call. Klickt man auf eine Zeile, wird auf der Landkarte die Herkunft gezeigt, sofern die Zeile eine Position enthält und wenn nicht, die letzte bekannte Position vom Absender der Zeile. Das Live-Monitor-Fenster fuer empfangene und gesendete Daten hat anstatt sortieren "Clr" fuer Inhalt loeschen, es stoppt raufscrollen wenn man mindesten 1 Zeile herunter geschoben hat, und kann mit "u"-Taste an und aus geschaltet werden. (Beachten: bei Batteriebetrieb durch den laufenden Bild-Update evtl mehr CPU /Akkuverbrauch). Das Aktivieren des Monitors ist, bis eine selbsterklaerende Menue-Struktur erfunden ist, noch wie zuvor unter Config / Rf-Ports / Monitor Frames.
- Linux: F11-Taste (bei "seltsamen" Fenstermachern die selber kein Maximieren oder dann wieder kleiner machen koennen) toggelt Fullscreen/Normal.
- Win: Kein extra Textfenster mehr da Listings eingebaut.

V0.310cu_ARMv6Pi.tgz, native compiled on RaspberryPi (Tinycore Linux)

- Message Senden nun bis 67 Zeichen wie im Protokoll vorgesehen statt 57.
- Umlautwandler auf "Ae Oe Ue ss" (bis mal ein 8 Bit Zeichensatz definiert ist).
- Message Eingabezeile geleert wenn die vorherige Message abgeschickt wurde oder an ein anderes Call als zuvor gesendet werden soll.
- Schnelles Zoomen mit Shift-Linksklick und Rahmen um den gewuenschten Inhalt aufziehen.
- (nur Linux) jpeg-Dekoder fuer Maps wobei erst .png versucht wird dann jpeg in .png Filenamen und zuletzt jpeg als .jpg (gm.sh modifizieren).

Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	22:17, 12. Feb. 2014	(785 KB)	OE5HPM (D-W0.324cu Beiträge)	
	22:36, 10. Feb. 2014	(786 KB)	OE5HPM (D-W0.323cu Beiträge)	
	10:56, 8. Feb. 2014	(786 KB)	OE5HPM (D-W0.322cu Beiträge)	
	18:25, 6. Feb. 2014	(786 KB)	OE5HPM (D-W0.321cu Beiträge)	
	21:47, 22. Jan. 2014	(783 KB)	OE5HPM (D-W0.320cu Beiträge)	
	18:56, 18. Jan. 2014	(781 KB)	OE5HPM (D-W0.312cu Beiträge)	NEU! Aktualisiert
	18:02, 18. Jan. 2014	(781 KB)	OE5HPM (D-W0.312cu Beiträge)	
	20:00, 16. Jan. 2014	(781 KB)	OE5HPM (D-W0.311cu Beiträge)	
				V0.310cu_ARMv6Pi.tgz, native compiled on RaspberryPi (Tinycore Linux) + Message Senden nun bis 67 Zeichen wie im Protokoll vorgesehen statt 57. + Umlautwandler auf

	Version vom	Maße	Benutzer	Kommentar
	20:28, 13. Jan. 2014	(594 KB)	OE5HPM ()	"Ae Oe Ue ss" (bis mal ein 8 Bit Zeichensatz definiert ist). + Message Eingabezeile geleer

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

Dateiverwendung

Keine Seiten verwenden diese Datei.