

TCE Tinycore Linux Projekt

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

Version vom 14. Juli 2014, 13:23 Uhr (Quelltext anzeigen)  
OE2WAO (Diskussion | Beiträge)  
K (→Einleitung)  
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 7. Mai 2022, 10:21 Uhr (Quelltext anzeigen)  
OE2WAO (Diskussion | Beiträge)  
K  
Markierung: Visuelle Bearbeitung  
Zum nächsten Versionsunterschied →

(30 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 4:

[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]

– [[Datei:Englisch.jpg]] For english version on this project [[TCE Tinycore Linux Project englisch | click here]]

==Einleitung==

[[Bild:PPC.jpg|thumb|500MHz LowPower Industrie PC]]

– Hierbei handelt es sich um ein Amateurfunk **Software Projekt**, welches unter Einsatz von [http://www.tinycorelinux.com TCE - Tinycore Linux] auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie

– \*[:Kategorie:Packet-Radio\_und\_I-Gate | Packet Radio]],

– \*[:Kategorie:APRS | APRS]],

\*Blitzortung,

Zeile 4:

[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]

+ [[Datei:Englisch.jpg]] For english version on this project [[TCE Tinycore Linux Project englisch | >>click here<<]]

==Einleitung==

[[Bild:PPC.jpg|thumb|500MHz LowPower Industrie PC]]

+ Hierbei handelt es sich um eine Amateurfunk **Toolchain**, welche bpsw. unter Einsatz von [http://www.tinycorelinux.com TCE - Tinycore Linux] auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie

+ \*[:Kategorie:Packet-Radio und I-Gate | Packet Radio]] - "(Multibaud bspw. 1k2 2k4 4k8 9k6..)",

+ \*[:Kategorie:APRS | APRS]] - **UDPGATE** "(IGATE, ebenfalls Multibaud bspw. 1k2 und 9k6)",

+ \*LoRa APRS (NEU!) inkl. Mic-E

+ \*[[SAMNET | SAMNET]]

\*Blitzortung,

|                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                            | + | *Radiosonden RX (Wetterballon),                                                                           |
| *kleine Webserver,                                                                                                                                                         |   | *kleine Webserver,                                                                                        |
| *SVX-Link (Echolink)                                                                                                                                                       |   | *SVX-Link (Echolink)                                                                                      |
|                                                                                                                                                                            | + | *[[[:Kategorie:WINLINK   WINLINK<br>Global Radio E-Mail (RMS Packet)]]                                    |
|                                                                                                                                                                            | + |                                                                                                           |
| u.v.m. unter anderem im HAMNET<br>anbindet.<br>                                                                                                                            |   | u.v.m. unter anderem im HAMNET<br>anbindet.<br>                                                           |
| Ziel ist ein minimaler Aufwand und<br>minimale Stromaufnahme, bei maximalem<br>Funktionsumfang.                                                                            |   | Ziel ist ein minimaler Aufwand und<br>minimale Stromaufnahme, bei maximalem<br>Funktionsumfang.           |
| <b>Zeile 20:</b>                                                                                                                                                           |   | <b>Zeile 26:</b>                                                                                          |
| [[TCE Hardware]] -> Informationen zur<br>benötigten Hardware                                                                                                               |   | [[TCE Hardware]] -> Informationen zur<br>benötigten Hardware                                              |
|                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                           |
| - ==Software==                                                                                                                                                             | + | ==[[TCE Software   Software]]==                                                                           |
| - Das zum Einsatz kommende [http://ww<br>w.tinycorelinux.com TCE - Tinycore<br>Linux] kann im Original von der<br>Webseite geladen werden.<br>                             | + | ===[[TCE Software   Einstellungen &<br>Bedienung]]===                                                     |
| - Die von uns bearbeitete, und an die<br>Bedürfnisse der Funkamateure<br>angepasste Version ist auf der [http://<br>tce.oe2wao.info Webseite von<br>OE2WAO] zu finden.<br> | + | Informationen zur Installation,<br>Konfiguration und zu den einzelnen<br>Modulen                          |
| - Eine Datei beginnend mit "tc38" steht<br>dabei für die Grundversion v3.8.<br>                                                                                            | + | ===[[TCE Software Installation   Instal<br>lation & Download]]===                                         |
| - Ein "x" nach der Version (bspw.<br>tc38x) deutet auf eine grafische<br>Oberfläche (X11) des<br>Betriebssystems hin.<br>                                                  | + | Dieses Kapitel erklärt die Installation<br>vom TCE Image unter dem jeweilig<br>verwendeten Betriebssystem |
| - Das "e" nach dem "alsa" steht für den<br>e100 netzwerktreiber, der für die von<br>uns verwendeten Boards benötigt<br>wird.<br>                                           |   |                                                                                                           |
| - Ein "512" im Dateinamen bezieht sich<br>auf die Ausgangsgröße des Images,<br>also in diesem Fall 512MB.                                                                  |   |                                                                                                           |

–

–

– **===Installation unter Linux===**

–

Zuerst lädt man sich die gewünschte Version herunter, die aktuelle Version kann unter <http://tce.oe2wao.info> gefunden werden

–

`wget http://tce.oe2wao.info/%PFAD_ZU_IMG.ZIP%`

–

Nun verbindet man eine entsprechend große CF Speicherkarte. Diese darf aber für den folgenden Vorgang nicht gemountet sein, also rechtsklicken und aushängen.

–

`cat %PFAD_ZU_IMG.ZIP% | gunzip > /dev/sdd`

–

Der Ausdruck `/dev/sdd` muss natürlich entsprechend angepasst werden.<br>

–

Wer eine größere CF verwendet und den gesamten Speicher benutzen will, muss entweder eine zweite Partition anlegen, oder mit einem geeigneten Tool die erste Partition vergrößern.<br>

–

**'''ACHTUNG!'''<br>**

–

Alle auf dem USB Medium befindlichen Dateien werden überschreiben bzw. gelöscht.

–

– **===Installation auf Raspberry Pi===**

–

OE5HPM hat ein Image der TCE samt APRS Digi auf Raspberry Pi zum Laufen gebracht. Somit ist die hervorragende Software als Digi auch auf dieser Plattform einsetzbar.

Die Verfügbarkeit sowie Beschreibung dazu folgt in Kürze bzw. ist bei OE5HPM, Hannes zu erfahren.

===Installation unter Windows===

Die TCE Software selbst läuft nicht unter Windows, kann jedoch unter einem Win32 OS auf einen Datenträger gebracht werden. Um die Installation eines Images auf ein USB Medium direkt unter Windows durchzuführen, hat OE8DLK ein Programm dafür geschrieben. Der S7 MMC Image Writer ist ebenfalls auf der [<http://tce.oe2wao.info> Webseite von OE2WAO] zu finden (S7ImgWR1.zip).<br>

Alternativ gibt es noch einen zweiten IMAGEWRITER.zip zum Download.<br>

Der Vorgang ist ganz einfach. Das gewünschte Image herunterladen, entpacken, und lokal speichern. Jetzt das USB Medium anstecken und sich den Laufwerksbuchstaben merken. Dann den Image Writer starten, das Image auswählen, und den Schreibvorgang beginnen.<br>

'''ACHTUNG!'''<br>

Alle auf dem USB Medium befindlichen Dateien werden überschrieben bzw. gelöscht.

===Einstellungen===

Eine kleine Dokumentation für die notwendigen Betriebseinstellungen befindet sich im Verzeichnis

/home/tc/readme

- 
- **Voreingestellt im Image sind folgende Werte:**
- **Fixe IP: 192.168.1.50/24 (zu ändern entweder über die X11 Oberfläche oder in /opt/eth0)**
- 
- **Zu startenden Programme und Optionen (ähnlich autoexec.bat in MS Betriebssystemen) befinden sich in nachfolgender Datei, und müssen zur korrekten Funktion editiert werden:**
- **/opt/bootlocal.sh (im Grundzustand sind sämtliche Programme mit '#' auskommentiert)**
- 
- **Zugang für SSH (unter MS Windows am Besten mit [<http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html>] putty)**
- **User: tc**
- **Pass: 12345678**
- 
- 
- **""WICHTIG !""**
- **Einstellung im System finden immer im RAM statt. Um diese dauerhaft auf den Festplatten- bzw. CF-Speicher zu schreiben, muss dies eigens**
- **veranlasst werden. Entweder beim herunterfahren in der grafischen Oberfläche (X11) selbst mit der BACKUP Option, oder ferngesteuert (SSH) mittels dem Befehl**
- **(sudo su)\***
- **filetool.sh -b**
-

**\*\* (ohne "sudo su" nur solange der Befehl nicht zuvor einmal als root ausgeführt wurde)**

**===Komponenten===**

**Im AFU Tinycore Image sind unter anderem amateurfunkspezifische Programme enthalten.<br>**

**[[Datei:Udpboxs.jpg]]**

**=====udpbox=====**

**Die UDPBOX stellt das zentrale Bindeglied zwischen den einzelnen Programmen dar. Sie empfängt und verteilt entsprechend die UDP Pakete.<br>**

**So ist es bspw. möglich die auf 2m empfangenen APRS Pakete zu filtern, auf 2m wieder auszugeben, und zusätzlich alle (oder gefilterte) APRS Meldungen auf dem Dualbaud 70cm Packet Radio Digipeater auszusenden.<br>**

**Zudem beherrscht die UDPBOX die leicht unterschiedlichen Arten in den Protokollen AX25 und TNC2 MONITOR.<br>**

**Zur Übersicht steht für die APRS Funktion auch ein kleiner Webserver bereit: [http:// HOSTNAME:14501](http://HOSTNAME:14501)**

**=====udphub=====**

Der UDPHUB ist ein Hilfsprogramm für XNET, welches die IP Beschränkung umgeht, indem es sich selbst zwischen Benutzer und XNET stellt, und die AXUDP Pakete entsprechend verteilt. Dabei bleibt der Ursprungspfad (IP) des Benutzer eine Woche (einstellbar) gespeichert, und der Benutzer kann bei lokal gestartetem Programm auch ohne aktiven Connect in dieser Zeitspanne von anderen Benutzern kontaktiert werden, genauso als ob man per HF QRV wäre.

====udpgate====

[[Datei:XZR-conn.PNG|200px|thumb|left|Connection Tab sample]]

Das UDPGATE ist ein APRS Server, welcher die Netzwerkebene des APRS Datentransports übernimmt. Also bspw. die Serverfunktionalität für Benutzer bereitstellen, sowie eine Verbindung zum APRS IS oder nächsten APRS Server (UDPGATE) herstellen.<br>

Dabei agiert er bei der Verbindung nach der Priorität der Einträge in der Serverliste. Ist der erste Server nicht erreichbar, wird der nächste Server in der Liste versucht zu erreichen. In regelmässigen Abständen wird jedoch erneut versucht, die in der Liste zuvorgelegenen Server nach dem Prioritätsprinzip zu erreichen, und verlustfrei wieder rückzuverbinden.<br>

Das Modul verfügt über ein eigenes Webinterface welches default unter "serverIP:14501" erreichbar ist.<br>

---

–

–

–

–

====udprfnet====

–

–

Das UDPRFNET Modul ist eine experimentelle Software für eine intelligente APRS Paketverteilung unter Digipeatern. Ziel ist das gesamte Netz als einen großen RX darzustellen und auch weiter entfernt empfangene APRS Pakete vom dort gebietsmässig nahegelegenen Digipeater Radiusdefinition auf 144.800MHz wieder aussenden zu lassen. Dabei bilden mehrere Serververbindungen untereinander das Prinzip der Redundanz.

–

–

====afskmodem====

–

–

Das AFSKMODEM ist ein [[Packet Radio via Soundkarte unter Linux | digitales Soundmodem]], welches die Pakete in eine (A)FSK Modulation wandelt und der Soundkarte zuführt. Der Name soll jedoch nicht verwirren, es sind auch je nach Soundkarte Geschwindigkeiten > 28kBaud FSK möglich.

–

–

====msgrelay====

–

–

Ein experimentelles APRS Nachrichtenmodul zum Verwalten von Kurznachrichten mit Anbindung an das udpgate.

–



- 
- **===Vorgefertigte Varianten===**
- 
- **Die Vielfalt in der Zusammenstellung der einzelnen Komponenten erlaubt eine größere Zahl an unterschiedlichen Konfigurationen. Zum leichteren und schnelleren Einsatz am Digistandort bietet**

**[<http://www.oe2wao.info> OE2WAO] unter Bekanntgabe des geplanten Digi Rufzeichens mehrere Standard Varianten vorgefertigt zur Auswahl.**
- 
- **'''Variante 1'''**
- **\* XNET Dualbaud Packet Radio Digi**
- - **1k2 und 9k6 User Zugang auf einer Frequenz**
  - **variabler HAMNET Zugangsport für sämtliche IP Adressen**
  - **weitere AXUDP HAMNET Links können konfiguriert werden**
- **\* APRS Server und Digi mit IGATE**
- - **1k2 RX und TX inkl. Message Gateway**
  - **1k2 RX auf 1k2 Packet Radio User Zugang**
  - **optional 300bd RX (und TX) für Kurzwellen APRS**
  - **1k2 TX auf Packet Radio User Zugang von direkt gehörten APRS Stationen**
  - **9k6 TX auf Packet Radio User Zugang aller auf HF 1k2 gehörten APRS Pakete**
- 
- **'''Variante 2'''**

– \* **XNET Dualbaud Packet Radio Digi**

– - 1k2 und 9k6 User Zugang auf einer Frequenz

– - variabler HAMNET Zugangsport für sämtliche IP Adressen

– - weitere AXUDP HAMNET Links können konfiguriert werden

– ""Variante 3""

– \* **APRS Server und Digi mit IGATE**

– - 1k2 RX und TX inkl. Message Gateway

– - optional 300bd RX (und TX) für Kurzwellen APRS

==Einsatz==

[[Bild:Db0wgs-aprs-k.jpg|thumb|DB0WGS APRS & PR Digi]]

Eingesetzt wird das System in verschiedenen Konfigurationen und Varianten **aktuell** bereits bei OE2XZR, **OE2XGR**, **OE2XUM**, OE5DXL, OE5FHM, OE5HPM, **OE5XBL**, OE5XBR, OE5XDO, sowie bei DB0FFL, DB0KLI, DB0WGS, DC9RD, DH2IW, DL3RCG, DL8RDL und **DK5RV**.

– **Getestet wird es** unter anderem in **OE1**, **OE3**, **OE6**, **OE7** und **OE9**, sowie in IK, DL und PA.

==Hilfe==

==Einsatz==

[[Bild:Db0wgs-aprs-k.jpg|thumb|DB0WGS APRS & PR Digi]]

Eingesetzt wird das System in verschiedenen Konfigurationen und Varianten bereits **bspw.** bei **OE1XAR**, **OE1XUR**, **OE2XAP**, **OE2XGR**, **OE2XWR**, **OE2XZR**, **OE3XAR**, **OE3XER**, OE5DXL, OE5FHM, OE5HPM, **OE5XAR**, OE5XBR, OE5XDO, **OE5XGR**, **OE5XUL**, **OE7XGR** so wie bei DB0FFL, DB0KLI, DB0WGS, DC9RD, DH2IW, DL3RCG, DL8RDL, **DK5RV** und **IQ3AZ**.

**Weitere Tests laufen** unter anderem in **weiteren Teilen von OE**, sowie in IK, DL und PA.

==Hilfe==

–

Wer Hilfe bei der Konfiguration der Softwarekomponenten benötigt, kann Fragen direkt im Packet Radio Convers auf Kanal **44**, oder per PR Mail **direkt** an OE5DXL stellen.

+

Wer Hilfe bei der Konfiguration der Softwarekomponenten benötigt, kann Fragen direkt im Packet Radio Convers auf Kanal **501**, oder per PR Mail an OE5DXL stellen.

---

**Version vom 7. Mai 2022, 10:21 Uhr**

---



For english version on this project >>[click here](#)<<

## Inhaltsverzeichnis

|     |                                 |    |
|-----|---------------------------------|----|
| 1   | Einleitung .....                | 12 |
| 2   | Hardware .....                  | 12 |
| 3   | Software .....                  | 12 |
| 3.1 | Einstellungen & Bedienung ..... | 12 |
| 3.2 | Installation & Download .....   | 12 |
| 4   | Einsatz .....                   | 12 |
| 5   | Hilfe .....                     | 13 |


## Einleitung

Hierbei handelt es sich um eine Amateurfunk Toolchain, welche bpsw. unter Einsatz von [TCE - Tinycore Linux](#) auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie

- [Packet Radio](#) - (Multibaud bspw. 1k2 2k4 4k8 9k6..),
- [APRS](#) - UDPGATE (IGATE, ebenfalls Multibaud bspw. 1k2 und 9k6),
- LoRa APRS (NEU!) inkl. Mic-E
- [SAMNET](#)
- Blitzortung,
- Radiosonden RX (Wetterballon),
- kleine Webserver,
- SVX-Link (Echolink)
- [WINLINK Global Radio E-Mail \(RMS Packet\)](#)

u.v.m. unter anderem im HAMNET anbindet.

Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.



500MHz LowPower Industrie PC

## Hardware

[TCE Hardware](#) -> Informationen zur benötigten Hardware

## Software

## Einstellungen & Bedienung

Informationen zur Installation, Konfiguration und zu den einzelnen Modulen

## Installation & Download

Dieses Kapitel erklärt die Installation vom TCE Image unter dem jeweilig verwendeten Betriebssystem

## Einsatz

Eingesetzt wird das System in verschiedenen Konfigurationen und Varianten bereits bspw. bei OE1XAR, OE1XUR, OE2XAP, OE2XGR, OE2XWR, OE2XZR, OE3XAR, OE3XER, OE5DXL, OE5FHM, OE5HPM, OE5XAR, OE5XBR, OE5XDO, OE5XGR, OE5XUL, OE7XGR sowie bei DB0FFL, DB0KLI, DB0WGS, DC9RD, DH2IW, DL3RCG, DL8RDL, DK5RV und IQ3AZ.

Weitere Tests laufen unter anderem in weiteren Teilen von OE, sowie in IK, DL und PA.



DB0WGS APRS & PR Digi

## Hilfe

---

Wer Hilfe bei der Konfiguration der Softwarekomponenten benötigt, kann Fragen direkt im Packet Radio Convers auf Kanal 501, oder per PR Mail an OE5DXL stellen.