Inhaltsverzeichnis

TCE Tinycore Linux Projekt

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 7. Dezember 2011, 13:25 Uhr (Quelltext anzeigen)	**Version vom 7. Mai 2022, 09:21 Uhr (Quelltext anzeigen)**
OE2WAO (Diskussion | Beiträge)	OE2WAO (Diskussion | Beiträge)
K (→Installation unter Linux)	K
← Zum vorherigen Versionsunterschied	Markierung: Visuelle Bearbeitung
	Zum nächsten Versionsunterschied →

(97 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 3:	Zeile 3:
[[Kategorie:APRS]]	[[Kategorie:APRS]]
[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]	[[Kategorie:Packet-Radio und I-Gate]]
− [[**Bild**:**PPC**.jpg|**thumb**|**LowPower Industrie PC**]]	+
− [[**Bild:geode266.jpg**|**thumb**|**266Mhz Industrie PC**]]	+ [[**Datei**:**Englisch**.jpg]] **For english version on this project** [[**TCE Tinycore Linux Project englisch** | **>>click here<<**]]
==Einleitung==	==Einleitung==
− **Hier entsteht ein** Amateurfunk **Software Projekt**, **welches** unter Einsatz von [http://www.tinycorelinux.com TCE - Tinycore Linux] auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie Packet Radio, APRS, **etc**. im HAMNET anbindet. 	+ **[[Bild:PPC.jpg|thumb|500MHz LowPower Industrie PC]]**
− Ziel ist ein minimaler Aufwand bei maximalem Funktionsumfang und **minimaler Stromaufnahme.**	+ **Hierbei handelt es sich um eine** Amateurfunk **Toolchain**, **welche bpsw.** unter Einsatz von [http://www.tinycorelinux.com TCE - Tinycore Linux] auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie
	+
	+ ***[[:Kategorie:Packet-Radio und I-Gate** | Packet Radio**]] - ''(Multibaud bspw. 1k2 2k4 4k8 9k6..)''**,

+ ***[[:Kategorie:APRS | APRS]] - UDPGATE ''(IGATE, ebenfalls Multibaud bspw. 1k2 und 9k6)'',**
+ ***LoRa APRS (NEU!) inkl. Mic-E**
+ ***[[SAMNET | SAMNET]]**
+ ***Blitzortung,**
+ ***Radiosonden RX (Wetterballon),**
+ ***kleine Webserver**,
+ ***SVX-Link (Echolink)**
+ ***[[:Kategorie:WINLINK | WINLINK Global Radio E-Mail (RMS Packet)]]**
+
+ **u.v.m. unter anderem** im HAMNET anbindet.
+ Ziel ist ein minimaler Aufwand **und minimale Stromaufnahme,** bei maximalem Funktionsumfang**.**
+
+ **==[[TCE Hardware | Hardware]]==**
+ **[[TCE Hardware]] -> Informationen zur benötigten Hardware**
+
+ **==[[TCE Software | Software]]==**
+ **===[[TCE Software | Einstellungen & Bedienung]]===**
+ **Informationen zur Installation, Konfiguration** und **zu den einzelnen Modulen**
+ **===[[TCE Software Installation | Installation & Download]]===**
+ **Dieses Kapitel erklärt die Installation vom TCE Image unter dem jeweilig verwendeten Betriebssystem**

Die ersten Versuche laufen derzeit bei DH2IW Wolfgang, OE2WAO Mike und OE5DXL Chris, wobei hier eine ausgemusterte Industrie PC Variante zum Einsatz **kommt, welche mit 500MHz CPU Leistung und bis 256MB Ram eine bis auf <5Watt minimierte Leistungsaufnahme aufweist (vorhandene Restboards bei [http://www.oe2wao.info OE2WAO] anfragen). **	**==**Einsatz**==**
Das Betriebssystem findet dabei auf einer CF Speicherkarte Platz.	
	[[Bild:Db0wgs-aprs-k.jpg|thumb|DB0WGS APRS & PR Digi]]
	Eingesetzt wird das System in verschiedenen Konfigurationen und Varianten bereits bspw. bei OE1XAR, OE1XUR, OE2XAP, OE2XGR, OE2XWR, OE2XZR, OE3XAR, OE3XER, OE5DXL, OE5FHM, OE5HPM, OE5XAR, OE5XBR, OE5XDO, OE5XGR, OE5XUL, OE7XGR sowie bei DB0FFL, DB0KLI, DB0WGS, DC9RD, DH2IW, DL3RCG, DL8RDL, DK5RV und IQ3AZ.
==Download==	**Weitere Tests laufen unter anderem in weiteren Teilen** von **OE, sowie in IK, DL** und **PA**.
Das zum Einsatz kommende [http://www.tinycorelinux.com TCE - Tinycore Linux] kann im Original von **d er Webseite geladen werden. **	
Die von uns bearbeitete, und **an unsere Bedürfnisse angepasste Version ist auf der [http://www. oe2wao.info/tce Webseite von OE2WAO] zu finden. **	
**Eine Datei beginnend mit "tc38" steht dabei für die Grundversion v3.8. **	

– **Ein "x" nach der Version (bspw. tc38x) deutet auf eine grafische Oberfläche des Betriebssystems hin. **	
– **Das "e" nach dem "alsa" steht für den e100 netzwerktreiber, der für die von uns verwendeten Boards benötigt wird. **	
– **Ein "512" im Dateinamen bezieht sich auf die Ausgangsgröße des Images, also in diesem Fall 512MB**.	
	+ **==Hilfe==**
– **==Installation unter Linux==**	+ Wer **Hilfe bei der Konfiguration der Softwarekomponenten benötigt**, **kann Fragen direkt im Packet Radio Convers auf Kanal 501**, oder **per PR Mail an OE5DXL stellen**.
– **Zuerst lädt man sich die gewünschte Version herunter**	
– **wget http://www.oe2wao.info/tce /tc38xalsae512.img.gz**	
– **Nun verbindet man eine netsprechend große CF Speicherkarte. Diese darf aber für den folgenden Vorgang nicht gemountet sein, also rechtsklicken und aushängen.**	
– **cat tc38xalsae512.img.gz | gunzip > /dev/sdd**	
– **Der Ausdruck /dev/sdd muss natürlich entsprechend angepasst werden. **	
– Wer **eine größere CF verwendet und den gesamten Speicher benutzen will**, **muss entweder eine zweite Partition anlegen**, oder **mit einem geeigneten Tool die erste Partition vergrößern**.	


Version vom 7. Mai 2022, 09:21 Uhr

 For english version on this project >>click here<<

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 7
2 Hardware 7
3 Software 7
3.1 Einstellungen & Bedienung 7
3.2 Installation & Download 7
4 Einsatz 7
5 Hilfe 8

Einleitung


500MHz LowPower Industrie PC

Hierbei handelt es sich um eine Amateurfunk Toolchain, welche bpsw. unter Einsatz von TCE - Tinycore Linux auf Embedded System wie Industrie PC, ALIX u.d.g. Services wie

- Packet Radio - *(Multibaud bspw. 1k2 2k4 4k8 9k6..)*,
- APRS - UDPGATE *(IGATE, ebenfalls Multibaud bspw. 1k2 und 9k6)*,
- LoRa APRS (NEU!) inkl. Mic-E
- SAMNET
- Blitzortung,
- Radiosonden RX (Wetterballon),
- kleine Webserver,
- SVX-Link (Echolink)
- WINLINK Global Radio E-Mail (RMS Packet)

u.v.m. unter anderem im HAMNET anbindet.
Ziel ist ein minimaler Aufwand und minimale Stromaufnahme, bei maximalem Funktionsumfang.

Hardware

TCE Hardware -> Informationen zur benötigten Hardware

Software

Einstellungen & Bedienung

Informationen zur Installation, Konfiguration und zu den einzelnen Modulen

Installation & Download

Dieses Kapitel erklärt die Installation vom TCE Image unter dem jeweilig verwendeten Betriebssystem

Einsatz



DB0WGS APRS & PR Digi

Eingesetzt wird das System in verschiedenen Konfigurationen und Varianten bereits bspw. bei OE1XAR, OE1XUR, OE2XAP, OE2XGR, OE2XWR, OE2XZR, OE3XAR, OE3XER, OE5DXL, OE5FHM, OE5HPM, OE5XAR, OE5XBR, OE5XDO, OE5XGR, OE5XUL, OE7XGR sowie bei DB0FFL, DB0KLI, DB0WGS, DC9RD, DH2IW, DL3RCG, DL8RDL, DK5RV und IQ3AZ.

Weitere Tests laufen unter anderem in weiteren Teilen von OE, sowie in IK, DL und PA.

Hilfe

Wer Hilfe bei der Konfiguration der Softwarekomponenten benötigt, kann Fragen direkt im Packet Radio Convers auf Kanal 501, oder per PR Mail an OE5DXL stellen.