

## Adressierung in OE

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[VisuellWikitext](#)

**Version vom 27. Juli 2016, 11:38 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Oe6rke](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 (→AS-Nummern)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Aktuelle Version vom 27. Juli 2016, 11:44 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Oe6rke](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 (→AS-Nummern)

(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)

|  |  |
|--|--|
| <b>Zeile 1:</b>  | <b>Zeile 1:</b>  |
| [[Kategorie:Digitaler Backbone]]   | [[Kategorie:Digitaler Backbone]]   |
| Der Vollständigkeit halber sind auf dieser Seite die Adressbereiche dokumentiert.<br><br>                                  | Der Vollständigkeit halber sind auf dieser Seite die Adressbereiche dokumentiert.<br><br>  |
| - Die Verwaltung/Vergabe erfolgt durch die Admins in den Landesverbänden.<br>  | + Die Verwaltung/Vergabe erfolgt durch die Admins/ <b>Koordinatoren</b> in den Landesverbänden.<br>  |
| - <b>Für Fragen bitte einfach ein Mail an die HAMNET-Mailingliste unter hamnet@[ät]m[.]o[.]e[.]v[.]s[.]v[at] sende[n].</b> | + <b>Diese sind zusätzlich in Großregionen unterteilt um übergreifende Aufgaben wahrnehmen zu können:</b>  |
|  | + <b>Die Zonen sind:</b>   |
|  |  |
| - "Weitere Informationen als auch die Verwaltung ist unter http://at.hamnetdb.net zu finden."                              | + <b>* Zone Nord (OE3 und OE5)</b>   |
|  | + <b>* Zone Ost (OE1 und OE4)</b>  |
|  | + <b>* Zone West (OE2, OE7 und OE9)</b>  |
|  | + <b>* Zone Süd (OE6 und OE8)</b>  |
|  |  |
|  |  |
|  | + <b>Für Fragen bitte einfach ein Mail an die HAMNET-Mailingliste unter hamnet@[ät]m[.]o[.]e[.]v[.]s[.]v[at] sende[n] oder an den jeweiligen Koordinator wenden.</b> |



Für Fragen bitte einfach ein Mail an die HAMNET-Mailingliste unter [hamnet\[at\]ml\[punkt\]oevsv\[punkt\]at](mailto:hamnet[at]ml[punkt]oevsv[punkt]at) senden oder an den jeweiligen Koordinator wenden.

Weitere Informationen als auch die Verwaltung ist unter <http://at.hamnetdb.net> zu finden. Zu Archivzwecken ist <http://ipplan.oevsv.at> noch einsehbar.

## IP\-Adressen

---

Die in Österreich verwendeten IP-Adressen befinden sich im Bereich 44.143.0.0/16. Internationale Zuweisungen sind unter <https://portal.ampr.org/networks.php> zu finden.

Details der IP Koordinationsliste kann hier entnommen werden: [Datei:Entwurf IP BACKBONE und HAMNET.xls](#)

## AS\-Nummern

---

Für die im Routingprotokoll BGP verwendeten AS-Nummern sind folgende Bereiche in Österreich vorgesehen:

- **16 Bit:** 64512 - 64599 (dieser Bereich wird [international koordiniert](#))
  - **OE1:** 64512 - 64519
  - **OE2:** 64520 - 64529
  - **OE3:** 64530 - 64539
  - **OE4:** 64540 - 64549
  - **OE5:** 64550 - 64559
  - **OE6:** 64560 - 64569
  - **OE7:** 64570 - 64579
  - **OE8:** 64580 - 64589
  - **OE9:** 64590 - 64599
- **32 Bit:** 4223200000 - 4223299999 (fixe globale Zuteilung über ITU Regionsschemata)
  - **RESERVED:** 4223200000 - 4223209999
  - **OE1:** 4223210000 - 4223219999
  - **OE2:** 4223220000 - 4223229999
  - **OE3:** 4223230000 - 4223239999
  - **OE4:** 4223240000 - 4223249999
  - **OE5:** 4223250000 - 4223259999
  - **OE6:** 4223260000 - 4223269999
  - **OE7:** 4223270000 - 4223279999
  - **OE8:** 4223280000 - 4223289999
  - **OE9:** 4223290000 - 4223299999
- Hinweis: die AS Nummern entsprechen private AS Nummern und können nicht nach extern verwendet werden!