

## Inhaltsverzeichnis

1. Anwendungen am HAMNET .....	2
2. Hauptseite .....	3

## Anwendungen am HAMNET

Das Inhaltsformat pdf wird vom Inhaltsmodell Wikitext nicht unterstützt.

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).

## Quelltext der Seite Hauptseite

Sie sind nicht berechtigt, die Seite zu bearbeiten. Gründe:

- Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche einer der Gruppen „Administratoren, Sichter, Prüfer“ angehören.
  - Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche der Gruppe „editor“ angehören.
  - Diese Seite wurde geschützt, um Bearbeitungen sowie andere Aktionen zu verhindern.
- 

Sie können den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

[[Kategorie:Digitaler Backbone]] == Mögliche Anwendungen - Brainstorming== \* Instant Messaging (Jabber / XMPP) \* VoIP (SIP) - Skype, Mumble \* Videoarchiv (h264) \* Echolink (via Proxy) \* Packet Radio \* HAM-Intranet \* HAM Meshing Netzwerk, ein Netz welches mit jedem User wächst \* Digitaler ATV Zugang (ATV mit Webcam, ATV IP TV) \* Ersatz von analogen Linkstrecken (IP Strecken mit Medienkonverter) \* [[:Kategorie:WINLINK | WinLink2000]] \* [[D-Rats]] \* SDR - Software defined radio RX == Webservices == Folgende browserbasierte Webservices stehen im HAMNET zur Verfügung: === OEVSV Webserver im HAMNET === \* [http://web.oevsv.ampr.at http://web.oevsv.ampr.at] === OE1 Index Webserver === \* [http://web.oe1.ampr.at http://web.oe1.ampr.at] === OE2XZR Index Webserver === \* [http://web.oe2xzs.ampr.at http://web.oe2xzs.ampr.at] === OE1XHQ DXCluster im HAMNET === \* [http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at] === HAMNET-Services @OE7XCI === \* [http://web.oe7xci.ampr.at/ http://web.oe7xci.ampr.at/] (Übersichtsseite mit allen Services) \* [http://web.oe7xci.ampr.at/qst/ http://web.oe7xci.ampr.at/qst/] (Microblogging-Service im HAMNET) == Multimedia ATV Tests == Derzeit werden Multimedia ATV Test gefahren, welche folgendes testen: \* WebCam (oe1xar, Bisamberg) http://webcam.oe1xar.ampr.at \* Video Stream (oe1xar, Bisamberg) http://video.oe1xar.ampr.at \* Video & Audio Streams (oe6xzg, Schöckl). achtung: temporär http://44.143.154.200 (http://44.143.147.100) User Gast, pwd Gast \* Video Stream (oe6xrr, Plabutsch) http://44.143.153.30/ \* MPEG Stream (oe6xad Dobl) http://44.143.155.158/ user gast, pwd gast \* JPEG Stream (oe6xkg Lachtal) http://44.143.155.30/ user gast, pwd viewer \* JPEG Stream (oe3xar Kaiserkogel) http://44.143.56.30/ user gast, pwd viewer \* MPEG Stream und ATV Steuerung (oe5xll Linz) http://44.143.104.132/ & http://44.143.104.131/ \* MPEG Stream (oe3xwr Hochkogelberg) http://44.143.104.32 \* MPEG Stream (oe6xfe Wolfgangi) http://44.143.144.90 \* Video Stream (oe7xzs Zugspitze) http://44.143.169.210 bzw. http://webcam.oe7xzs.ampr.at [[Bild:Oe6xzg.jpg|oe6xzg Schöckl]][[Bild:Oe6xrr.jpg|oe6xrr Plabutsch]][[Bild:Oe6xad.jpg|oe6xad Dobl]][[Bild:Oe5xll-1.jpg|Steuerung oe5xll Linz]][[Bild:Oe5xll-2.jpg|oe5xll Linz]][[Bild:20101010\_09-56-53s.jpg|Webcam oe7xzs Zugspitze]] == APRS Server für UiView == Der WIDEn-APRS-Digipeater OE7XGR (Hintertuxer Gletscher 3200m) besitzt einen APRS-Server, der über die HF-Strecken des HAMNET erreicht werden kann. Die gehörten Pakete der Stationen lassen sich über das Hamnet transportieren und zb. über UiView32 darstellen, indem OE7XGR im UiView als Server konfiguriert ist. Die Teilnahme am APRS ist somit auch via HAMNET möglich. Eine Gatewayfunktion zum T2 Netzwerk (T2KOBLENZ, T2ERFURT) ist ebenfalls vorhanden. "APRS-Server am OE7XGR für User/Funkamateure, die über HAMNET APRS-Betrieb machen möchten:" Im UiView folgenden neuen Server konfigurieren: (Konfigurationsdatei APRS Server Setup - [http://france.aprs2.net/server\_list.html add Server]) "44.143.168.80:14580" bzw. "aprs.oe7xgr.ampr.at:14580" Hinweis: Dabei ist die Angabe der Validation Number für APRS-Server Zugang erforderlich. Diese erhält man, wenn man beispielsweise UiView32 registriert. Anschließend die Funktion "Connect to APRS-Server" im Menu des UiView32-Programms aktivieren. Danach ist man bereits im APRS eingeloggt. [[Bild:uiview\_hamnet.jpg|UiView ueber HAMNET]] "Die weiteren APRS Server im HAMNET sind:" OE6XRR (Plabutsch) 44.143.153.50 (Webinterface http://44.143.153.50) OE3XAR (Kaiserkogel) 44.143.56.31 OE1XDS (Wien) aprs.oe1.ampr.at:14580 oder 44.143.10.90:14580 Durch die interne Vernetzung über HAMNET wird der Datenaustausch für APRS unabhängig vom Inet für Österreich möglich! == DXCluster == Der DXCluster oe1xhq ist über die Adresse http://dxcluster.oe1xhq.ampr.at oder per Telnet auf das Port 41112 auf dxcluster.oe1xhq.ampr.at erreichbar. Dieser Cluster ist zuverlässig an den primären Spot Exchange in Europa angeschlossen. Die Vorteile gegenüber dem PR (nur AX25 textbasierte Clusterdarstellung) liegen natürlich in der Kompatibilität mit Logbuchprogrammen über TCP/IP direkt (Logger32, Ham Radio Deluxe, etc..). Nicht alle Logbuchprogramme erlauben noch ein direktes Anbinden von AX25-dargestellten-Clustern (mit Ansprechen eines TNC). Zudem konnte die Variante mit dem Java-Interface via IP over AX-Versuchen (IP over Packet Radio) vom Datendurchsatz her kaum durch die 9k6 und 19k2 PR-Linkstrecken bzw. 1k2 Einstiege jemals ordentlich übertragen werden. [[Bild:dxcluster-oe1xhq.JPG|DXCluster oe1xhq]] == Packet Radio == ===Benutzer Einstieg via HAMNET=== Eine einfache Anleitung beschreibt den [[Media:Packet-OE2XZR.pdf|Packet Radio]] Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg. Ebenso kann auf die OpenBCM Packetbox oe2xel-8 im HAMNET erreicht werden. Auf http Port 8080 bietet sie den ganz normalen

Webinterface einer gewohnten OpenBCM. [\[\[Bild:Oe2xel-openbcm.JPG|Zugang per HTTP auf Box\]\]](#) Weitsrs ist auch ein POP3 / SMTP Konto und NNTP für die Packet-Rubriken (NNTP zb. mit Outlook Express) möglich. Damit es es möglich, mit einem gewohnten Mailprogramm Nachrichten aus der Packet Box zu lesen und zu empfangen. Die Anleitung [\[\[Media:Packet-Mailclient-OE2XZR.pdf|Packet Radio via Mailclient\]\]](#) beschreibt Schritt-für-Schritt die Konfiguration. Da dies wesentlich schneller als ampr über 9k6 ist, ist der Funfaktor entsprechend gegeben. "Webinterface:" Erreicht kann die Box über [\[http://oe2xel.ampr.at:8080 oe2xel.ampr.at:8080\]](http://oe2xel.ampr.at:8080) werden. (Webinterface) "POP3/SMTP, NNTP - Kontoeinstellungen: (Password benötigt)"

Postausgangsserver = Posteingangsserver, zugleich NNTP-Server: oe2xel.ampr.at POP3-Port: 8110 , SMTP-Port: 8025 , NNTP-Port: 8119 Ein Passwort für die Mailserver und Newsreader-Funktion kann man sich entweder selbst direkt über Packet Radio in der Box mit dem A TYPW Befehl setzen oder beim Sysop "Mike OE2WAO" holen. Das Webinterface der Box kann zum reinen lesen auch ohne Password benutzt werden. Zum Versenden von Nachrichten aus dem Webinterface muss ebenfalls mit dem Passwort eingeloggt werden. [\[\[Bild:mailclient\\_bcmbox.jpg.JPG|PR-Box Nachrichten mit Outlook via HAMNET senden und empfangen\]\]](#) [\[\[Bild:pop3\\_box.jpg|Beispiel Kontoeinstellungen OE2XEL via HAMNET\]\]](#) ===Linkstrecken über HAMNET === Mittels AX25 over IP können bisherige Linkstrecken mittels IP Strecken über HAMNET geschalten werden. Als Beispiel ist da die Strecke oe6xkr zu oe6xwr zu nennen. Diese ist wie folgt aufgebaut: pr klassisch (oe6xkr) <--> xnet <-- HAMNET --> xnet <-- serial line --> RMNC <--> pr klassisch (oe6xwr) Dafür ist folgendes notwendig:

- \* Linksys WRT54GL mit SerialMod (herausführen der JTAG auf Standard 232)
- \* freifunk image
- \* diverse Libraries
- \* xnet mit configs
- \* ausgekreuztes Serialkabel zum RMNC
- \* kisskarte am rmnc mit den settings

Vorgehensweise:

- \* Linksys Hardware Mod machen
- \* Libs und Xnet vorbereiten (sofern notwendig /usr/local/xnet anlögen)
- \* Confs, S15serial und S70xnet anpassen
- \* ax25module installieren und slip.o in /lib/modules/2.4.39 kopieren
- \* AUTOEXEC.NET für RMNC anpassen (wichtig port und speed hier und in S15serial abändern)
- \* Boot and Connect -> Fertig! Diese Beschaltung ist am oe6xwr und oe8xwr sowie oe6xkr aktiv! Die Module, Firmware und Confs sind in diesem Zip zu finden: [\[\[Media:Linksys\\_hamnet.zip|Linksys Mod Hamnet\]\]](#) (ansonsten oe6rke dazu befragen, kostet wie immer gulasch und bier ggg ;))

===PR-Userzugang über HAMNET=== Seit Juni 2011 besteht die Möglichkeit 'herkömmliches' PR via HAMNET bei OE5XBL zu betreiben. Mit folgender Schritt für Schritt Anleitung kann dies binnen weniger Minuten eingerichtet werden. [\[\[Datei:Anleitung HAMNET-PR OE5XBL.pdf\]\]](#) == Audio Strecken über IP == In OE4 ist die Strecke Brenntenriegel zum Hirschenstein mit Analog zu IP und Retourkonverter in der Umsetzung. Diese funktionieren mit einer leichten Latency und bieten Steuerleitungen, welche auch über IP geschalten werden. Die Geräte sind bei der Fa Barixx erhältlich und kosten ca 350€ pro Seite. Ein Demo der Verbindung im Laboraufbau ist hier zu sehen (Dank an OE4KOB und OE1RBU für die Demo und über die Schulter sehen lassen!) [\[\[Media:21032009.mpg|Demo Barixx im Labor OE4\]\]](#) [\[\[Bild:barixx2.jpg|Adminiseite Barixx\]\]](#) == VoIP == [\[\[Bild:Mumble.jpg|thumb|Mumble\]\]](#) Mumble is an open source, low-latency, high quality voice chat software. Folgende VoIP (SIP) - Mumble Services stehen im HAMNET zur Verfügung: === OE1 Mumble Server === \* mumble.oe1.ampr.at oder 44.143.10.90 der Download ist [\[http://web.oe1.ampr.at/home/downloads.aspx](http://web.oe1.ampr.at/home/downloads.aspx) HIER] verfügbar === OE3 Mumble Server === \* mumble.oe3xyr.ampr.at oder 44.143.48.5 == WinLink 2000 == In OE existiert ein Gateway für [\[\[:Kategorie:WINLINK | WinLink2000\]\]](#) Kommunikation, welcher auch via HAMNET erreichbar ist. ([\[\[:Kategorie:WINLINK#Hamnet|Gateway Config\]\]](#)) == Instant Messaging == Auf den Servern von OE3XYR wird ein [\[http://www.igniterealtime.org/projects/openfire/index.jsp](http://www.igniterealtime.org/projects/openfire/index.jsp) openfire Server] angeboten. (Server: [\[http://popow.oe3xyr.ampr.at/](http://popow.oe3xyr.ampr.at/) popow.oe3xyr.ampr.at]). Dieser "spricht" das XMPP Protokoll und kann mit diversen Instant Messenger Programmen verwendet werden: \* Spark: (Windows / Linux / Mac) [\[http://www.igniterealtime.org/projects/spark/index.jsp\]](http://www.igniterealtime.org/projects/spark/index.jsp) \* Adium: (Mac) [\[http://adium.im/\]](http://adium.im/) \* Pidgin: (Windows, Mac, Ubuntu) [\[http://www.pidgin.im/download/\]](http://www.pidgin.im/download/) \* iChat (Mac) \* Trillian (Windows / Mac / iPhone / Android / Blackberry): [\[http://www.trillian.im/\]](http://www.trillian.im/) \* ... und vielen mehr :-)) Außerdem kann der Instant Messenger über das Hamnet erreicht werden: [\[http://popow.oe3xyr.ampr.at/sparkweb/SparkWeb.html\]](http://popow.oe3xyr.ampr.at/sparkweb/SparkWeb.html) <http://popow.oe3xyr.ampr.at/sparkweb/SparkWeb.html>] Die Registration am Server kann aus den Programmen selbst erfolgen. Die Namenskonvention zum Registrieren sollte folgende sein: <CALL>@popow.oe3xyr.ampr.at -> z.B.

---

oe3suw@popow.ampr.at Im Zweifelsfall bzw. wenn die Registration via Programm nicht funktioniert kann man sich auch über diese [<http://popow.oe3xyr.ampr.at/sparkweb/SparkWeb.html> Seite] registrieren: \* Rechts oben auf Create Account klicken \* Benutzername (Rufzeichen) eingeben \* Server auf popow.oe3xyr.ampr.at einstellen \* Passwort wählen \* Passwort bestätigen \* Fertig Es sind Einzelchats als auch Konferenzen über Räume möglich. Diese können selbst angelegt werden. Nachrichten an einen User werden gespeichert auch wenn er offline ist. Der Betreffende OM erhält diese nach seinem nächsten Login. Über die Installierte Version von Spark kann mithilfe eines Plugins auch eine Videokonferenz / ein Videochat durchgeführt werden. Plugin: [<http://popow.oe3xyr.ampr.at:7070/redfire/spark/redfire-plugin.jar>]

Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Box Note \(Quelltext anzeigen\)](#) (schreibgeschützt)

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).